



පදාර්ථයේ යාන්ත්‍රික ගුණ (SHORT NOTE)

ප්‍රත්‍යස්ථතාව

බලයක් යොදා ඇදීමකට ලක් කළ විට දිගෙහි වැඩිවීමක් සිදුවී බලය ඉවත් කළ විට නැවත මුල් තත්වයට පත්වීම ප්‍රත්‍යස්ථ ගුණය ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.

චිතනිය (e)

වස්තුවක දෙකෙහි සිදුවන වෙනස චිතනිය ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. මෙය m වලින් මනිනු ලැබේ.

චික්‍රියාව (ε)

චික්‍රියාව යනු චිතනිය මුල් දිගට දරන අනුපාතයයි. මෙයට ඒකක නොමැත.

$$\text{චික්‍රියාව} = \frac{\text{චිතනිය}}{\text{මුල්දිග}}$$

$$\epsilon = \frac{e}{l}$$

ප්‍රත්‍යාබලය (σ)

ඒකක හරස්කඩ වර්ගඵලයක් මත වියට අතිලම්බ ක්‍රියාකරන බලය ප්‍රත්‍යා බලය නම් වේ. මෙහි ඒකකය Nm^{-2} වේ.


$$\text{ප්‍රත්‍යාබලය} = \frac{\text{බලය}}{\text{හරස්කඩ වර්ගඵලය}}$$

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

වස්තුවක් ඇදීමකට ලක් වීමේදී ඇතිවන චික්‍රියාව හා ප්‍රත්‍යා බලය අනන්‍ය චික්‍රියාව හා අනන්‍ය ප්‍රත්‍යා බලය වන අතර වස්තුවක් තෙරපීමට ලක් කිරීමේදී ඇතිවන චික්‍රියාව හා ප්‍රත්‍යා බලය සම්පීඩන චික්‍රියාව හා සම්පීඩන ප්‍රත්‍යා බලය හඳුන්වයි.

❖ ප්‍රත්‍යාබල - චික්‍රියා සටහන

චික්‍රියාව ඉදිරියේ ප්‍රත්‍යා බලය ප්‍රස්ථාරගත කලවිට ප්‍රත්‍යාබල චික්‍රියා සටහන ලැබේ



OA - සමානුපාතික කලාපය

A - සමානුපාතික සීමාව

B- ප්‍රත්‍යස්ථ සීමාව

C - හේදක ලක්ෂය

B යනු ප්‍රත්‍යස්ථ සීමාවයි. B දක්වා වස්තුවට ප්‍රත්‍යා බලයක් ලබා දීමේදී එය නැවත මුල් තත්වයට පත්වේ. නමුත් B පසු කළ විට දූව්‍ය නැවත මුල් තත්වයට පත් නොවී ප්‍රත්‍යස්ථ විධාවට පත්වේ. එහි අංශු වෙන් වී ක්‍රමයෙන් C ලක්ෂයට පැමිණෙන විට වස්තුව කැඩී යයි.

හුක් නියමය

සමානුපාතික කලාපය තුළ දී ප්‍රත්‍යස්ථ තන්තුවක ඇතිවන චිතනිය එහි ආතතියට අනුලෝම ව සමානුපාතික වේ.

$$F \propto e$$

$$F = ke$$

k යනු බල නියතය හෙවත් දූනු නියතය වන අතර එහි ඒකකය Nm^{-1} වේ. නමුත් චිතනිය ඉතා කුඩා නිසා ප්‍රායෝගිකව Nmm^{-1} යන ඒකකය ද භාවිතා වෙයි.

යංමාපාංකය (y)

සමානුපාතික සීමාව තුළදී ප්‍රත්‍යාබලය චික්‍රියාවට දරන අනුපාතය යං මාපාංකය නම් වේ. මෙය දූව්‍ය මත රඳා පවතින නියතයකි. එහි ඒකකය Nm^{-2} වේ.

$$\text{යංමාපාංකය} = \frac{\text{ප්‍රත්‍යා බලය}}{\text{වික්‍රියාව}}$$


$$y = \frac{F/A}{e/l}$$

$$\frac{F}{A} = \frac{ye}{l}$$

ද්‍රව්‍යක යංමාපාංකය හා හේදක ප්‍රත්‍යා බලය ඉදිකිරීමේ ක්ෂේත්‍ර ය සඳහා ඉතා වැදගත් වේ.

ප්‍රත්‍යස්ථ විභව ශක්තිය

වස්තුවක් ඇදීමේදී කළ යුතු කාර්යය ප්‍රමාණය විභි ගබඩා වන ශක්තියට සමානවේ. මෙය J වලින් මනිනු ලැබේ.



$$\text{කාර්යය} = \text{බලය} \times \text{විස්ථාපනය}$$

නමුත් මෙහිදී බලය ශුන්‍යයේ සිට ක්‍රමයෙන් වැඩිවන නිසා මධ්‍යන්‍ය බලයක් ගත යුතුය.

$$\text{මධ්‍යන්‍ය බලය} = \frac{0+F}{2} = \frac{F}{2}$$

$$E = \frac{F}{2} \times e$$

$$E = \frac{1}{2} Fe$$

$$F = ke \text{ නිසා,}$$

$$E = \frac{1}{2} \times ke \times e$$

$$E = \frac{1}{2} ke^2$$

❖ ඒකක පරිමාවක වික්‍රියා ශක්තිය (E_0)

$$\text{ඒකක පරිමාවක වික්‍රියා ශක්තිය} = \frac{\text{වික්‍රියා ශක්තිය}}{\text{පරිමාව}}$$

$$E_0 = \frac{\frac{1}{2} Fe}{Al}$$

$$E_0 = \frac{1}{2} \times \frac{F}{A} \times \frac{e}{l}$$

$$E_0 = \frac{1}{2} \sigma \epsilon$$

මෙහි ඒකකය J m^{-3} වේ.